## Reprogramación de Software de HarvestLab™ 3000



Para realizar la actualización de software, descargar el conjunto de software V139 de StellarSupport<sup>™</sup> en la sección HarvestLab<sup>™</sup>. Para conectar el sensor HarvestLab<sup>™</sup> 3000 con su computadora portátil, se debe usar un cable Ethernet (PFP16262: Cable Ethernet (M12 a RJ45)). Seguir los pasos indicados en la interface web de HarvestLab<sup>™</sup> para actualizar el software. Para más información e ilustraciones, ver abajo:

1. Conectar el puerto Ethernet de HarvestLab<sup>™</sup> 3000 con el puerto Ethernet de su computadora usando el cable Ethernet PFP16262 (M12 a RJ45)



- 2. Para conectar el sensor HarvestLab<sup>™</sup> 3000 a una computadora, es necesario modificar los parámetros del adaptador de red.
  - a. Encender la computadora.
  - b. Seleccionar Menú Inicio > Panel de control > Centro de red y recursos compartidos.
  - c. Hacer doble clic en Cambiar configuración del adaptador.
  - d. Seleccionar Conexión de área local.
  - e. Hacer doble clic en Propiedades.
  - f. En la pestaña Red, usar la barra de desplazamiento para seleccionar Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4) y hacer clic en Propiedades.
  - g. Hacer clic en "Usar la siguiente dirección IP" e ingresar:
    - Dirección IP configurada como 192.168.0.99
    - Máscara de subred configurada en 255.255.255.0
    - Puerta de enlace predeterminada fijada en NULO
    - Ningún DNS
    - NOTA: La dirección IP predeterminada para la estación HarvestLab<sup>™</sup> 3000 es 192.168.0.100
  - h. Pulsar "Aceptar" para guardar la nueva configuración.

Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) Properties							
General							
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.							
O <u>O</u> btain an IP address automatically							
Use the following IP address:							
IP address: 192 . 168 . 0 . 99							
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0							
Default gateway:							
Obtain DNS server address automatically							
• Use the following DNS server addresses:							
Preferred DNS server:							
Alternate DNS server:							
Validate settings upon exit Advanced							
OK Cancel							

- Descomprimir el archivo que ha descargado de StellarSupport<sup>™</sup>.
  El nombre del archivo nuevo es "HarvestLab 3000 V139.bundle"
- Abrir un navegador web para acceder a la interface de web de HarvestLab<sup>™</sup> 3000 (se prefiere Chrome<sup>™</sup>). Añadir la dirección IP predeterminada "192.168.0.100" del HarvestLab<sup>™</sup> 3000 como dirección de Internet al navegador. La interfaz web de HarvestLab<sup>™</sup> 3000 aparecerá.

	http:// <b>192.168.0.1</b>	00/		,Q + ¢	🕽 HarvestLab 3000 - Measurin 🗙
<u>Edit</u>	<u>V</u> iew F <u>a</u> vorites	<u>T</u> ools <u>H</u> elp	🗙 📆 Convert 🕙	✓ as Select	
Harv	vestLab 3000 📋 🌣	<b>%</b>			John Deere
An	nalysis & Reports 🛛 🔬 м	tais	START NEW ANALYSIS		Max Muslermann •
Dece More all Contro all Source all	V      Filter Reports        Range:      12.09.2027      10.09.2017        1141 Type:      -      -        anter:      -      -        anter:      -      -        Marce:      -      -        Marce:      -      -        Marce:      -      -	MEASURING REPORTS			
Copyright	t © 2017 Deere & Company. All rights reserved. U	CENSE MGREEMENT.			SW 150 - SHR 7002

 Acceder a la pestaña "Mantenimiento y diagnóstico". Pulsar el botón "Estado del sistema" y pulsar el botón "Instalar actualización". Cargar el paquete de software "HarvestLab 3000 V139.bundle" y seguir los pasos del asistente de actualización de software en la pantalla.

HarvestLab 3000 🔋 🌼	8	🛃 JOHN DEERE
Maintenance & Diagnostics		
Maintenance	SYSTEM STATUS	
System Status	Software Version Installed 13602 INSTALL UPDATE	
External References	Current Time on HarvestLab 16.05.2019 10:44	
Diagnostics	Serial Number (Sensor) 7002	
	Challenge Code (Sensor) hds7ujz	
Sensor Functionality Test	Confirmation Code (Sensor) bg6	
	Total Operation Time (Sensor) 184 h	
	Temperature (Sensor) 35 °C	
Consident @ 2017 - 2019 Docen & Company All rights parent	Ind UPERE INSERTUT	SM/ 12503 - SM 7003
copyright @ 2017 - 2018 Deere & Company. All rights reserv	REW DUCIDE MORELENET.	5VV 13002 - 5N 7002

